



## CONTRASEÑAS DEL ALUMNADO DE CENTROS PÚBLICOS

El alumnado de los centros públicos tiene la posibilidad de acceder con su NIF/NIE, CIAL o número de pasaporte a los servicios que ofrece la Consejería de Educación.

Con su usuario y contraseña podrán validarse, por ejemplo, en el CAMPUS de la D.G.F.P.E.A. o en EVAGD, conectarse a la red Wifi en aquellos centros incluidos en el proyecto Escuelas Conectadas, acceder a Pincel Ekade Web, utilizar la APP de familias, acceder a BiblioEduCan y a todas las aplicaciones de la Consejería de Educación destinadas al alumnado.

Si no tiene contraseña, o no la recuerda:

- El propio alumnado podrá obtener directamente la contraseña en:

[https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau\\_ce/clave/public/](https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/clave/public/), siempre y cuando tenga registrado su correo electrónico o número de teléfono móvil en el Pincel Ekade del centro educativo. En los centros se suele poner como correo de los alumnos el que ponen las familias cuando se realiza la matrícula del alumnado.

Para realizar la conexión a la red wifi Medusa Educativa (Para el alumnado) deberá realizar la configuración siguiente:

- Dispositivo Android

Seguridad: 802.1x EAP

Método EAP: PEAP

Autenticación de fase 2:GTC

Certificado CA: (Sin Especificar) o (no validar)

Certificado de usuario: (Sin Especificar)

Identidad: Nombre de usuario del alumno para acceder aulas virtuales / Cuenta

Wifi para dispositivos móviles (Servicio activo)



**Gobierno  
de Canarias**

Consejería de Educación y  
Universidades



35010439 I.E.S. SIETE PALMAS

Identidad anónima: En blanco

Contraseña: Contraseña del usuario utilizado en identidad

- Dispositivo IOS

Nombre de usuario: Nombre de usuario del alumno para acceder aulas virtuales /

Cuenta Wifi para dispositivos móviles (Servicio activo).

Contraseña: Contraseña del usuario utilizado en Nombre de usuario

Modo: automático

Y en un paso final aceptar el certificado para poder establecer la conexión.